

**Klamydia og Gonoré; Rutiner for prøvetaking - Overgrepsmottaket i Agder**

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

**II.SOK.MEK.SSK.13.2-8**

Godkjent dato:

**17.07.2024**

Revideres innen:

**17.07.2026**

Sist endret:

**17.07.2024**

Revisjon:

**1.02**

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Akuttmottak - SSK\Overgrepsmottaket i Agder

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 17.07.2026 uten endringer i dokumentet.

## Klamydia og Gonoré; Rutiner for prøvetaking Overgrepsmottaket i Agder





**Prøver med tanke på Klamydia og Gonoré tas rutinemessig på pasienter som undersøkes etter seksuelle overgrep. Smitteprøvene tas etter sporsikringsprøvene. Medium: Cobas PCR.**

### Testing av kvinner:

- Pinneprøve fra cervix hvis det gjøres gynekologisk undersøkelse
- Selvtatt vaginal pinneprøve hvis det ikke gjøres gynekologisk undersøkelse
- Hos kvinner gir urinprøve lavere sensitivitet enn pinneprøve og anbefales derfor ikke
- Pinneprøve fra hals og anus vurderes v/anamnese på oral og/eller anal penetrering

### Testing av menn:

- Pinneprøve fra glans/penis, eventuelt urinprøve
- Pinneprøve fra hals og anus vurderes v/anamnese på oral og/eller anal penetrering

	<b>Innhold Cobas PCR Dual Swab Sample Packet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinne A: Woven swab; «bomullspinne»</li> <li>• Pinne B: Flocked Swab; «børstepinne»</li> <li>• Prøveglass med transportmedium</li> </ul>
<b>Prøvetaking fra cervix</b> (av lege) 	<b>Pinne B</b> brukes ved prøvetaking fra cervix: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk pinne A til å fjerne slim fra cervix og slimhinner</li> <li>• Kast pinne A i søpla.</li> <li>• Selve prøven tas så ved å benytte pinne B</li> <li>• Pinne B føres inn i cervikalkanalen</li> <li>• Roter pinne B 5 ganger i samme retning</li> <li>• Ta ut børsten og plasser den i transportmediet</li> <li>• Knekk pinnen i brekkpunktet og fest korken</li> </ul>
<b>Prøvetaking fra vagina</b> (av lege eller selvtest) 	<b>Pinne A</b> brukes ved vaginal prøvetaking: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brett kjønnsleppene til side og før pinne A ca 5 cm inn i skjeden</li> <li>• Roter pinnen rolig i ca 30 sekunder og trekk den forsiktig ut</li> <li>• Plasser pinne A i transportmediet</li> <li>• Knekk pinnen i brekkpunktet og fest korken</li> </ul>
<b>Prøvetaking fra penis</b> 	<b>Pinne A</b> brukes ved prøvetaking fra penis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinne A føres 1 ½-2 cm inn i urinrøret</li> <li>• Roter pinnen rolig</li> <li>• Plasser pinne A i transportmediet</li> <li>• Knekk pinnen i brekkpunktet og fest korken</li> </ul>


 Utarbeidet av:  
Ruth Gudrun Seland Thue

 Fagansvarlig:  
Benedicte Severinsen




Verifisert av:

 Godkjent av:  
Benedicte Severinsen

 Dok.nr:  
D51633

		<b>Klamydia og Gonoré; Rutiner for prøvetaking - Overgrepsmottaket i Agder</b>			<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOK.MEK.SSK.13.2-8	Utarbeidet av: Ruth Gudrun Seland Thue	Fagansvarlig: Benedicte Severinsen	Godkjent dato: 17.07.2024	Godkjent av: Benedicte Severinsen	Revisjon: 1.02

Klinikknivå\Somatikk Kristiansand\Medisinsk avdeling SSK\Akuttmottak - SSK\Overgrepsmottaket i Agder

<b>Prøvetaking fra rectum</b> 	<b>Pinne A brukes ved rectal prøvetaking:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinne A føres 3-5 cm inn i analkanalen</li> <li>• Roter pinnen rolig i ca 10 sekunder før den trekkes forsiktig ut igjen</li> <li>• Plasser pinne A i transportmediet</li> <li>• Knekk pinnen i brekkpunktet og fest korken</li> </ul>
<b>Prøvetaking fra hals</b> 	<b>Pinne A brukes ved prøvetaking fra hals:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stryk og roter pinne A over begge tonsiller og bakre svelgvegg</li> <li>• Plasser pinne A i transportmediet</li> <li>• Knekk av pinnen i brekkpunktet og fest korken</li> </ul>
	<b>Innhold Cobas PCR Urine Sample Packet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pipette</li> <li>• Prøveglass med transportmedium</li> </ul>
<b>Prøvetaking fra urin</b>	<b>Urinprøve menn:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøven tas fra første-porsjon-urin; de første 10-15 ml av urinen samles i et urinprøveglass</li> <li>• Urinen suges opp med medfølgende pipette og overføres til prøverøret. Væskeni vået skal være mellom de to linjene på røret</li> <li>• Korken skrues på før røret vendes opp ned fem ganger for å blande prøven med transportmediet</li> </ul>

### Kryssreferanser

### Eksterne referanser

- <https://lab.nordlandssykehuset.no/provetaking-og-provehandtering/category827.html#6>
- [cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit](#)
- [cobas PCR Swab Sample Kit Instructions for self-collection of vaginal sample](#)
- [https://www.dufortlavigne.com/system/files/fiches/techniques\\_en/BOE05170486190.pdf](https://www.dufortlavigne.com/system/files/fiches/techniques_en/BOE05170486190.pdf)
- <http://kvalitet2.sshf.no/docs/pub/DOK18166.pdf>
- <https://ehandboken.ous-hf.no/document/3671/fields/23>
- <https://ehandboken.ous-hf.no/document/68794/fields/23>
- <https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-uncomplicated-neisseria-gonorrhoeae-infections>