

UTSTYRSBAKKE - GIPS AKUTTROM - AKUTTMOTTAK SSK , SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.MEK.SSK.2.c-28

Gruppe:

□

Godkjent dato:

04.07.2023

Gyldig til:

04.07.2025

Revisjon:

4.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Akuttomtak - SSK/Pasienter og brukere/Utstyr- Arbeidsrutine

Hensikt

Ha nødvendig utstyr lett tilgjengelig for å stabilisere brudd i over eller under ekstremiteter

Omfang

Gjelder pasienter med brudd som evt skal opereres:

- Stabilisering av reponerte og ustabile brudd
- Smertebehandling

Lege har ansvar for korrekt bruddstilling.

Sykepleier er ansvarlig for klargjøring av utstyr å assistere ortoped ved gipslegging.

Gipsing:

- Hjelpe til med å holde skadet ekstremitet
- Legg på en bandasje om åpent brudd om mulig skylt med NaCl før gipsing.
- Hvis strømpe brukes legges den først på, beregnet på strømmen skal brettes tilbake i begge ender. Legg to lag med vattføring og 3-4 lag rundt bruddstedet.
- Lag en gipslaske av 8 – lag med kalkgips og mål til ønsket lengde
- Fukt lasken i fat med vann, klem forsiktig ut overflødig vann
- Lasken legges på og glattes godt ut, strømmen brettes tilbake i begge ender for å få myke kanter og festes med elastisk bind
- Hold stillingen til gipsen har stivnet

Utstyr

Innhold	Antall	Hvor
Vaskefat m/pose	1 stk	Skadepol
Saks	1 stk	
Polstringstrømpe 7cm og 10 cm	1 stk	
Vattføring	6 stk	
Gypson kalkgips 15 cm	4 stk	
Gypson kalkgips 12,5 cm	4 stk	
Gypson kalkgips 10 cm	4 stk	
Gypson kalkgips 7,5 cm	2 stk	
Ferdig kalklaske 20 cm -4 lag	1,5 meter	
Ferdig kalklaske 15 cm -4 lag	1,5 meter	
Ferdig kalklaske 10 cm -4 lag	1,5 meter	
Elastisk bind 12 cm	5 stk	
Elastisk bind 8 cm	5 stk	
Blå plastikk	1 rull	
Mepore 6x7 cm	2 stk	
Mepore 9x15 cm	2 stk	
Mepore 9x20 cm	2 stk	
Mepore 10x13 cm	2 stk	

Utarbeidet av:

Kirsten Langmyr

Først utgitt:

19.08.2010

Fagansvarlig:

□

Godkjent av:

Chris Peter Grasaas-Albrecht